

	<b>SCHEDA INFORMATIVA</b> <b>ESAMI DELLE URINE</b> <b>(sacchetto di plastica adesivo)</b>	ALL03_IOlaboT003_CDA	Pagina 1 di 1
		Verifica Dr. E. Berselli - RAQ	Rev 2 Del 14/12/16
		Approvazione Dr. E. Pazzaglia Dir. Laboratorio Analisi	

## COLTURALE e/o CHIMICO-FISICO

### Indicazioni per una corretta raccolta

**Sacchetto di plastica adesivo:** riservato generalmente ai neonati ed alla prima infanzia laddove non è possibile utilizzare la procedura del mitto intermedio.

Preparazione del paziente: durante le 72 ore precedenti la raccolta evitare l'assunzione di farmaci previa consultazione del medico o in caso comunicare il nome dei farmaci assunti.

**ATTENZIONE:** In caso di esame colturale, è importante effettuare la raccolta prima dell'inizio della terapia antibiotica o almeno 4 giorni dopo il suo termine.

Materiale occorrente: sacchetto di plastica adesivo e barattolo sterile con tappo a vite (tipo per urinocoltura), forniti dal Laboratorio o reperiti in Farmacia.

#### Modalità di raccolta

1. Chi applica il sacchetto deve prima lavarsi bene le mani e deve fare attenzione a non contaminare il sacchetto e il contenitore.
2. Detergere accuratamente la regione sovrapubica, perianale e i genitali esterni con soluzione saponosa, risciacquare a lungo e asciugare. Applicare il sacchetto facendolo aderire al perineo ed alla regione sovrapubica.
3. Appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, chiuderlo accuratamente e porlo nel barattolo sterile con tappo a vite.
4. Non lasciare il sacchetto "in situ" per più di 30-45 minuti altrimenti ripetere le operazioni con un nuovo sacchetto, dopo aver ripetuto le operazioni di detersione.
5. Terminata la raccolta, porre sul contenitore nome e cognome del bambino, data e ora della raccolta e consegnarlo all'accettazione del Laboratorio entro 2 ore.